

### 1.

1. Rufen Sie die folgende Webseite auf:  
[clx.ch/scanmouse](http://clx.ch/scanmouse)
2. Im oberen Bereich sehen Sie die verfügbaren Downloads für Windows und macOS
3. Laden Sie die Installationsdatei für Windows herunter. Diese landet im gewohnten Download-Ordner.



### 2.


Nachdem Sie die Installation gestartet haben, können Sie die Sprache für die der Installation auswählen.

Klicken Sie anschliessend auf **«Installieren»**.




### 3.

Klicken Sie auf **«Ich stimme den allgemeinen Geschäftsbedingungen...zu»** und danach auf **«Installieren»**.




4.

Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.



5.

Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf «Fertig stellen».




6.

Anschliessend wird die Software gestartet.

Diese wird in Zukunft auch automatisch mit Windows mitgestartet und unten rechts in den TrayApps angezeigt, erkennbar an einem **orangenen Seestern**.


Entfernen Sie die **durchsichtige Schutzfolie** auf der Unterseite der ScanMouse und verbinden Sie sie mit einem freien USB-Anschluss.

USB-Hubs/Verteiler/Adapter können die Verbindung eventuell beeinträchtigen




7.

Nebenstehendes Hauptfenster öffnet sich am rechten Bildschirmrand.




8.

Klicken Sie auf «Optionen – Apps verwalten».



9.

Klicken Sie nun auf «CLX.PayApp - Freischalten».




10.

Füllen Sie nun das Formular aus.

Wichtig ist der **Aktivierungscode (Lizenzschlüssel)**.


Diesen finden Sie auf der **Verpackung** der Scanmouse.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **«Submit»**



11.

Bei der erfolgreichen Aktivierung auf **«OK»**



12.


Klicken Sie nochmals auf **«Optionen – Apps verwalten»**

Wählen Sie nun **«Einstellungen»**




13.

Unter dem Punkt «Allgemein» können Sie die Menüsprache einstellen.



14.

Unter dem Punkt «Zahlungssoftware» können Sie Ihre Zahlungssoftware bzw. E-Banking / E-Finance hinterlegen, in die die ScanMouse einlesen soll. Es sind bis zu 6 Auswahlen möglich.



15.

Unter dem Menüpunkt «Modus» finden Sie die Funktion über Signaltöne und ob der Scan angezeigt werden soll.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit «OK»

