

Delay Codes für Giromat und Plug&Play Box / Codes de délai pour Giromat et Plug&Play Box / Delay codes for the Giromat and the Plug&Play Box

Giromat Version ab Version 1.5.0 ist unterstützt

Die Firmware der Plug&Play Box ab Version 1.5.7 ist unterstützt

La version 1.5.0 ou supérieure de Giromat est prise en charge

Le microprogramme de la Plug&Play Box à partir de la version 1.5.7 est pris en charge

Giromat version 1.5.0 and higher is supported

Plug&Play Box firmware 1.5.7 and higher is supported

Delay 1ms (1000 chars / s)	
Delay 2ms (500 chars / s)	
Delay 5 ms (200 chars / s)	

<p>Delay 10ms (100 chars / s)</p>	
<p>Delay 20ms (50 chars / s)</p>	
<p>Delay 0ms Reset Delay</p>	

Modifier Key Events – Nur für die Pug&Play Box

Modifier Key Events – Uniquement pour la Pug&Play Box

Modifier Key Events – Only for the Pug&Play Box

Die Firmware der Plug&Play Box ab Version 1.6.0 ist unterstützt

Le microprogramme de la Plug&Play Box à partir de la version 1.6.0 est pris en charge

Plug&Play Box firmware 1.6.0 and higher is supported

Wenn TRUE, sendet die PPB separate HID-Ereignisse für alle Modifikatortasten (Alt, Ctrl, Shift).


Dies kann bei Problemen in Remote Umgebungen helfen.

Si elle est TRUE, la PPB envoie des événements HID séparés pour toutes les touches de modification (Alt, Ctrl, Shift).

Cela peut aider à résoudre des problèmes dans des environnements éloignés.

Wenn TRUE the PPB will send separate HID events for all modifier keys (Alt, Ctrl, Shift).

This can help with problems in remote environments.

<p>Modifier Key = TRUE (Default)</p>	
<p>Modifier Key = FALSE</p>	